

## 「データの共有方法」

### ■注意事項



- ・データの共有をする場合は IP アドレスのセグメントが同じ PC でないと共有できません。
  - ・バージョンによっては同時に起動出来ないこともございます。
- 共有可能なバージョンは以下の通りです。


○Ver5.1.0/5.1.1～Ver5.3.0

○Ver4.4.0～Ver5.0.2/5.0.3


**バージョンが異なる場合は、バージョンアップを行ってから共有の設定を行ってください。**

### 1、データの保存先を共有のネットワークに設定します。

操作画面	操作方法
	<p>1、現場ポータルを起動します。</p> <p>左下の「設定(データの保存先)」を選択します。</p>
	<p>2、「データの保存先」の「参照」ボタンをクリックします。</p>




3、「フォルダの追加」をクリックします。




4、ネットワークの共有フォルダの保存先を参照して「OK」ボタンをクリックします。

すでに既存の現場情報がある場合、**現場フォルダ**(英数字のシステムID記載のフォルダ)の**一つ上の階層**のフォルダを参照します。



フォルダの参照の画面にて参照先が表示されない場合、「データの保存先」に直接入力することが出来ます。

入力後、Enter キーを押すと確定します。






5、追加された新しいパスを確認し、「選択」をクリックします。

6、共有する現場名が表示されましたら設定完了です。

## 2、ファイアウォールの設定をします。

ネットワークを利用して共有する場合は、共有する全ての PC にてファイアウォールの設定をしてください。  
下記手順にて SQLserver を Windows ファイアウォールに登録をお願いいたします。

操作画面	操作方法
	<p>1、現場ポータルトップの左上のツールをクリックし、写真管理データベースメンテナンスツールをクリックします。</p> <p>Ver4.6.3 以下のお客様は、 C:\¥CalsPg¥genbag¥Bin¥PhotoBin から 「SQLServerSetting.exe」を起動して下さい。 右クリック&gt;管理者として実行</p> <p>※「コンピュータへの変更を許可しますか」といったメッセージが表示されましたら、「はい」をお選び下さい。</p>
	<p>2、「ユーティリティ」のタブを選択します。</p>



3、「ファイアウォールへの登録」をクリックします。

4、「終了」をクリックします。